



# Systemvoraussetzungen estateOffice Laptop-Kommunikation

Stand 02/2012

Im Folgenden werden die Systemvoraussetzungen zum Einsatz von estateOffice aufgeführt. Bei Hardwarekomponenten handelt es sich lediglich um Empfehlungen, basierend auf Erfahrungswerten. Die Dimensionierung ist weiterhin abhängig von zusätzlich eingesetzten Komponenten und nur unter Betrachtung der kompletten IT-Infrastruktur möglich.

## » Softwarevoraussetzungen

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Betriebssysteme:</b>               | <input type="checkbox"/> Microsoft Windows XP, Vista, 7   |
|                                       | <input type="checkbox"/> Microsoft .Net-Framework 4.0   |
|                                       | <input type="checkbox"/> Microsoft Sync Framework 2.1   |
| <b>Netzwerk:</b>                      | <input type="checkbox"/> Microsoft Windows Netzwerk (Workgroup oder Domäne mit Windows 2003 oder 2008 Server) |
| <b>Textsystem:</b>                    | <input type="checkbox"/> Microsoft Word* Version 2003, 2007, 2010   |
| <b>E-Mail-System:</b>                 | <input type="checkbox"/> Microsoft Outlook* 2003, 2007, 2010  |
| <b>Datenbanksystem:</b>               | <input type="checkbox"/> Microsoft SQL Server Version 2008 (alle Versionen)                                   |
| <b>Weitere unterstützte Produkte:</b> | <input type="checkbox"/> Microsoft Excel*, Powerpoint* Version 2003, 2007, 2010                               |
|                                       | <input type="checkbox"/> Adobe Acrobat PDF-Writer Version 6.0, 7.0, 8.0                                       |
|                                       | <input type="checkbox"/> pdf-factory (unterstützte Versionen auf Anfrage)                                     |
|                                       | <input type="checkbox"/> Microsoft MapPoint 2004, 2006, 2009, 2010, 2011                                      |
|                                       | <input type="checkbox"/> Klicktel 2010/2011 (weitere Versionen auf Anfrage)                                   |
|                                       | <input type="checkbox"/> Tobit FaxWare ab Version 6.0   |

\* Die Unterstützung von MS-Office 2010 betrifft nur 32bit Editionen.

## » Hardwarevoraussetzungen

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>Laptop:</b> | <input type="checkbox"/> Pentium-kompatible CPU ab P IV (oder vgl.), höher empfohlen                 |
|                | <input type="checkbox"/> mindestens 2 GB Arbeitsspeicher (mehr empfohlen)                            |
|                | <input type="checkbox"/> mindestens 1GB freier Festplattenspeicher für die estateOffice Installation |
|                | <input type="checkbox"/> Speicherplatz für Backup, Datenbank und Dokumente                           |
|                | <input type="checkbox"/> Bildschirmauflösung mindestens 1024 x 768 (höher empfohlen)                 |
|                | <input type="checkbox"/> LAN-Verbindung über Netzkabel   |

## » Freigabe

---

Von der Netzwerk-Datenbank wird ein Backup erstellt. Um das Backup auf dem Laptop zu speichern, muss ein Verzeichnis auf dem Laptop mit Vollzugriff freigegeben werden. Auf das freigegebene Verzeichnis muss „Jeder“ alle Rechte erhalten.

Für Microsoft Windows 7 ist das vorhandene Public-Verzeichnis auszuwählen. Falls Microsoft Windows XP genutzt wird, ist ein neues Verzeichnis zu erstellen und freizugeben.

## » Microsoft SQL Benutzerrechte

---

Der Microsoft SQL Benutzer muss über die Rechte „*sysadmin*“ und „*dbcreator*“ verfügen.

Der Dialog zur Eingabe des Laptop SQL Servers erscheint, wenn nicht automatisch aus dem Backup eine Datenbank auf einer gefundenen Laptop SQL Server-Instanz aufgebaut werden kann.

## » Lokaler Dienst „SQL Server Browser“

---

Damit auf dem Laptop die SQL Server-Instanzen automatisch ermittelt werden können, muss der Dienst „SQL Server Browser“ gestartet sein.

Dieser Dienst kann hier verwaltet werden: Microsoft Windows → Computerverwaltung → Dienste

## » Basispfad für Dateiabgleich

---

Der Basispfad muss ein absoluter Pfad und alle weiteren vier Pfade (Dokumente, Objekt Bilder, E-Blog Bilder, E-Blog Dateien) nur relativ zum Basispfad eingetragen sein.

Die Speicherpfade sind hier einzustellen: estateOffice → System → Allgemein → Speicherpfade